

Mail Konfiguration

Es gibt dermassen viele Mail Programme. Deshalb geben wir hier die Angaben für eine manuelle Konfiguration des Mails.

Probieren sie vorher ob ihr Mail Programm die automatische Einrichtung beherrscht.

Dazu benötigen sie folgende Angaben:

Mailadresse: name@ihre-domain.ch

Passwort: 123abcXY\$ (das ist ein Beispiel)

Normalerweise wird bei einer automatischen Mail Konfiguration das IMAP Protokoll gewählt.

Wollen sie die POP Konfiguration oder funktioniert die automatische Konfiguration nicht dann wählen sie die manuelle Konfiguration und verwenden folgende Werte:

Mailserver-Benutzername

name@ihre-domain.ch

Posteingangsserver POP oder IMAP

ihre-domain.ch

Postausgangsserver SMTP

ihre-domain.ch

(Server erfordert eine Authentifizierung)

Unterstützte eingehende Mail-Protokolle

POP3 110, POP3 over SSL/TLS 995

IMAP 143, IMAP over SSL/TLS 993

Unterstützte ausgehende Mail-Protokolle

SMTP 587 (ohne SSL), 465 (mit SSL)

Die Ports lauten wie folgt:

IMAP: 993 (mit SSL), 143 (ohne SSL)

POP3: 995 (mit SSL), 110 (ohne SSL)


SMTP: 465 (mit SSL), 587 (ohne SSL)

Kurzerklärung zur Protokollart

POP: kopiert die Mails vom Server auf den lokalen Computer
POP nur dann verwenden, wenn die Mails nur von einem Gerät bewirtschaftet werden.

IMAP: stellt die Verbindung als Spiegel zum Server her und zeigt was auf dem Server ist.
IMAP verwenden, wenn die Mailadresse von mehreren Geräten wie PC, Laptop, Handy oder Tablet bewirtschaftet werden.

Beispiel einer manuellen Konfiguration mit IMAP Protokoll



Konto hinzufügen

Internet-E-Mail-Konto

E-Mail-Adresse
name@ihre-domain.ch

Benutzername
name@ihre-domain.ch
Beispiele: kevinc, kevinc@contoso.com, Domäne\kevinc

Kennwort
●●●●●●●●

Kontoname
Ihre Nachrichten unter diesem Namen senden
vorname nachname

Posteingangsserver
ihre-domain.ch:993:1

Kontotyp
IMAP4

Postausgangsserver (SMTP)
ihre-domain.ch:465:1

- Ausgangsserver erfordert Authentifizierung
- Benutzernamen und Kennwort auch zum Senden von E-Mail verwenden
- SSL für eingehende E-Mails erforderlich
- SSL für ausgehende E-Mails erforderlich

✓ Anmelden ✗ Abbrechen

Hinweis: Sie sehen womöglich in einer Fehlermeldung, dass das Zertifikat nicht vertrauenswürdig ist. In diesem Fall ist das SSL/TLS-Zertifikat des Mailserver oder der Domain entweder selbstsigniert oder wurde einer anderen Domain zugewiesen. Vergewissern Sie sich in diesem Fall, dass der Domainname des Mailserver (ihre-domain.ch oder xy.loginserver.ch) gültig ist. Stimmt dies bestätigen sie das Zertifikat als vertrauenswürdig ein.